

Ажурный пуловер свободного кроя Илона



Размеры:

XS/S(M)L/XL(XXL)3XL (на модели представлен размер M)

Размеры готового изделия:

окружность тела 108(118)128(140)150 см,
общая длина 66(68)70(72)74 см,
длина рукава 44(45)46(46)47 см.

Пряжа:

Novita Cotton Feel (100% хлопок, 50 г=120 м):
оттенок топаз 500(550)600(650)700 г.

Инструменты:

Спицы диаметром 3,5 мм и 4 мм или в зависимости от индивидуальной плотности вязания.

Плотность вязания:

23 петли спицами 4 мм ажурным узором = 10 см.

Обратите внимание: вязание тянется в длину.

Описание вязания:

Резинка:

вяжите *2 лиц, 2 изн*, повторять от *-* до конца ряда. В изнаночном ряду провязывайте петли по рисунку.

Ажурный узор:
вязать по Схеме и инструкции.

СПИНКА:

На более тонкие спицы наберите 120(132)144(156)168 петель и начните вязать резинку с изнаночной стороны детали: 1 лиц, 2 изн, *2 лиц, 2 изн*, повторять от *-* и 1 лиц. По обоим краям провязывать по 1 петле всегда лицевой, а на остальных петлях вязать резинку высотой 8 см.

Перейдите на более толстые спицы и начните вязать по Схеме I с 1-го ряда ажурного узора: провяжите 3 п. с правого края, затем повторите раппорт из 12 петель 9(10)11(12)13 раз и провяжите еще 9 п. левого края схемы. Вяжите 2–12 ряды Схемы I, затем повторите ряды 1–12.

Когда высота детали, измеренная на плоской поверхности, составит около 47(48)49(50)51 см и вы провяжете последний 2-й или 8-й ряд узора Схемы I, прикрепите с обеих сторон изделия вспомогательные нити контрастного цвета, чтобы обозначить проймы рукавов.

Когда высота проймы, измеренная на плоской поверхности, составит около 14(15)16(17)18 см и вы провяжете последний 2-й или 8-й ряд узора Схемы I, разделите деталь на две части для формирования выреза горловины: вяжите 60(66)72(78)84 петель от начала ряда и поверните работу. Оставьте левые петли в ожидании на вспомогательной нити, продолжите и вяжите платочной вязкой с 3 петлями в полуотверстиях, расположенных у края выреза.

Когда высота проймы, измеренная на плоской поверхности, составит 19(20)21(22)23 см, закройте петли.

Провяжите 60 (66) 72 (78) 84 петель, которые ждут вас с левой стороны разреза. Продолжайте ажурную вязку и вяжите по 3 петли платочной вязкой в полуотверстиях по краю разреза.

Когда высота проймы, измеренная на плоской поверхности, составит 19(20)21(22)23 см, закройте петли.

ПЕРЕД:

Вяжите как спинку, пока высота детали, измеренная на плоской поверхности, не составит около 47(48)49(50)51 см и вы не провяжете последний 2-й или 8-й ряд Схемы I.

Протяните, например, нить контрастного цвета с обеих сторон детали для обозначения пройм и разделите деталь на две части для формирования горловины выреза: провяжите 60(66)72(78)84 п. от начала ряда и поверните работу. Оставьте петли слева в ожидании на вспомогательной нити, продолжайте провязывать петли над отверстием скрещенными лицевыми петлями и провязывайте 3 петли платочной вязкой в полуотверстиях, которые находятся по краю разреза.

Когда высота проймы, измеренная на плоской поверхности, составит 19(20)21(22)23 см, закройте петли.

Провяжите 60 (66) 72 (78) 84 петель, которые находятся в ожидании на вспомогательной нити с левой стороны выреза горловины. Продолжайте ажурную вязку и вяжите по 3 петли платочной вязкой в полуотверстиях по краю выреза.

Когда высота проймы, измеренная на плоской поверхности, составит 19(20)21(22)23 см, закройте петли.

РУКАВА:

На более тонкие спицы наберите 54(58)58(62)62 петли и вяжите резинку высотой 6 см.

Перейдите на более толстые спицы и начните вязание ажурного узора с 1-го ряда Схемы II в точке, указанной стрелкой (в соответствии с выбранным размером изделия), а затем повторите раппорт из 12 петель до конца ряда по мере необходимости. Если у вас получилось отверстие в вязании прямо у края детали (у края должно быть не менее 2 петель), не делайте его и вместо этого всегда провязывайте петли лицевыми.

Когда высота детали составит 12(8)8(8)12 см, прибавить по 1 петле с обоих краев. Повторяйте прибавки каждые 2,5(3)2,5(2,5)2 см еще 12(12)15(15)17 раз = 80(84)90(94)98 петель.

Когда высота детали составит 44(45)46(46)47 см, закройте петли.


Аналогично вяжите второй рукав.

СБОРКА:

Положите детали на плоскую основу изнаночной стороной вверх, намочите их опрыскиванием и дайте высохнуть.

Сшейте плечевые швы.

Вшейте рукава в проймы. Сшейте швы рукавов и боковые швы.



Выкройка, см

СХЕМА I

Повторяйте ряды 1-12





СХЕМА II

Повторяйте ряды 1-12



- = лицевая в лицевом ряду, изнаночная в изнаночном
- = изнаночная в лицевом ряду, лицевая в изнаночном
- = скрещенная лицевая петля (за заднюю стенку)
- = **отверстие из 6 петель:** закройте 6 петель, не используя нить, т.е. подняв первую петлю на левой спице над второй, перекиньте вторую петлю на правую спицу и дайте первой спице спастись, перенесите петлю обратно на левую спицу и продолжайте так делать 6 раз. После этого на правую спицу наберите 6 новых петель.